

# インターネット接続 設定マニュアル

I n t e r n e t   S e t u p   M a n u a l

## ネットワークの設定

Windows 7 ..... 1

## ホームページの表示

Windows 7 ..... 4

## 電子メールの設定


メールの設定データ入力一覧 ..... 5

メールの設定 (Windows Liveメール) ..... 6


- ・本冊子で紹介している内容は2010年11月現在のものです。
- ・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。
- ・Microsoft, Windows, windows2000/XP/Vista/7は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・MacOSは米国Apple Inc.の商標です。
- ・その他、記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- ・本冊子では®、TMマークは明記しておりません。
- ・本冊子の内容は予告なく変更される事があります。

# ネットワークの設定 (Windows 7)


## ◆ ネットワーク(TCP/IP)の設定



①【スタート】⇒【コントロールパネル】を選択して「コントロールパネル」画面を表示させます。




②【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。



③ 表示された画面から【アダプターの設定の変更】をクリックします。




④【ローカルエリア接続】をダブルクリックします。

名前	状態	デバイス
LAN または高速インターネット (1)		
 ローカル エリア接続 ネットワーク	ネットワークケーブルが接続...	Broadcom 440x 10/100 Inte...

名前	状態	デバイス
LAN または高速インターネット (1)		
 ローカル エリア接続	無効	Broadcom 440x 10/100 Inte...

☆【ネットワークケーブルが接続...】 LANケーブルの接続をご確認下さい。


☆【無効】ローカルエリア接続をクリックし、有効にしてください。




⑤【プロパティ】をクリックします。



「ユーザーアカウント制御」が表示されましたら【続行】をクリックして下さい。




⑥【インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)】をダブルクリックします。



⑦【IPアドレスを自動的に取得する】  
【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する】  
をそれぞれ選択し【OK】ボタンで変更します。

以上でネットワーク設定は完了です。  
インターネット接続をご確認下さい。


## 接続の確認



【スタート】⇒【コントロールパネル】⇒【ネットワークの状態とタスクの表示】⇒【アダプターの設定の変更】⇒【ローカルエリア接続】の順番で開きます。

【詳細】をクリックします。  
「IPv4 IPアドレス」を確認します。

「210」または「110」で始まる数字が表示されていれば、  
接続に問題ありません。





※ルーターをご使用されている場合は、IPアドレスによる  
接続確認はできません。  
接続確認方法はルーターの取扱説明書をご参照下さい。

# ホームページの表示 (Windows 7)

## ◆ インターネットの接続設定

Windows 7 では有効になっているインターネット接続に自動接続されるため、特に設定はありません。ホームページを見るためにInternet Explorerを起動しましょう。




①画面左下の  アイコンをクリックします。



② ホームページが表示されます。  
「ページ表示のエラー」などが表示される場合には、後章の「トラブル対処方法」を参考に  
対処方法をお試し下さい。

※表示されるページはPCにより異なります

## ■ Internet Explorer設定 好きなホームページをスタートページに登録しよう。 【インターネット】起動時に表示されるホームページの変更方法をご紹介します。



ホームページに設定したいページを表示させておき、メニュー【ツール】⇒【インターネットオプション】をクリックします。

表示された「インターネットオプション」画面から現在のページを使用】をクリックします。  
その後【OK】で画面を閉じます。

インターネットの画面を閉じ、起動し直すと設定したページが最初に表示されるようになります。

# メールの設定データ入力一覧

## ◆ 入力データ一覧

※「電子メール決定通知書」をご用意ください。ウイルスチェックサービスご利用の方は設定内容が異なります。小冊子「ウイルスチェック設定方法」か青森ケーブルテレビのHPを参照し設定して下さい。

メールの設定を行うために必要な入力内容です。「備考」を参考に「入力内容」欄を埋め、準備して下さい。

項目	入力内容	備考
1. 名前(表示名)	自由に	お客様のお名前 例) 青森 太郎  電子メール上で[差出人]欄に表示される名前になります。自由につけてください。
2. 電子メールアドレス	ACTから指定(通知書に記載)	例) taro@actv.ne.jp  ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に記入されています。
3. 受信メールサーバの種類	<b>POP3</b>	メール受信用サーバの種類です。 必ず【POP3】を指定してください。
4. 受信メール(pop3)サーバ	ACTから指定(通知書に記載) <b>pop.actv.ne.jp</b> または <b>pop2.actv.ne.jp</b>	メール受信用サーバの名前です。  ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に記入されています。
5. 送信メール(SMTP)サーバ	ACTから指定(通知書に記載) <b>pop.actv.ne.jp</b> または <b>pop2.actv.ne.jp</b>	メール送信用サーバの名前です。  ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に記入されています。
6. POPアカウント名(メールID)	ACTから指定(通知書に記載)	例) taro  ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に記入されています。
7. メール初期パスワード	ACTから指定(通知書に記載)	例) abcdEF01 メール受信接続のためのパスワードです ACTから配布・郵送された「電子メール決定通知書」に記入されています。大文字入力にご注意下さい。
8. メールアカウント名	自由に	例) taro@actv.ne.jpの設定 お客様のパソコン上のメール設定名になります。 自由につけてください。

以降、メールソフトの必要事項を入力します。

メールソフトのバージョンにより、入力手順や画面が多少異なる場合があります。

基本的に入力する内容は同じものなので、ヘルプや説明書を参考に設定画面から同じ内容を探して入力して下さい。

# メールの設定 (Windows Live メール)

## ◆ WindowsLiveメールのダウンロード

### ダウンロード

Vector  
Seesaaダウンロード  
窓の杜  
Microsoft (Windows)  
Mozilla (Firefox/Thunderbird)  
Apple (QuickTime/iTunes)  
Real.com (RealPlayer)  
Adobe (AdobeReader/FlashPlayer)  
WindowsUpdate


WindowsLiveメールダウンロード

- ① 青森ケーブルテレビのホームページを開きます。  
アドレス欄に <http://www.actv.ne.jp> と入力するか、Yahoo Japan等の検索サイトで「青森ケーブルテレビ」で検索し開いて下さい。

画面上の【リンク】をクリックし、表示されたカテゴリー「ダウンロード」の【WindowsLiveメールダウンロード】をクリックしダウンロード画面を開きます。



- ② Windows Live メール画面にある【今すぐダウンロード】をクリックします。  
下記の画面が表示されましたら【実行】をクリックします。  
セキュリティ警告画面が表示されましたら【実行】を選んで下さい。



## ◆ WindowsLiveメールのインストール

### インストールするプログラムの選択

- ➔ Windows Live Essentials をすべてインストール (推奨)  
Windows Live Essentials には、Messenger、フォト ギャラリー、ファミリーセーフティ、Windows Live Mesh、Messenger Connect Pack、および Microsoft Silverlight が含まれます。


➔ インストールする製品の選択

- ① インストール画面から【インストールする製品の選択】をクリックします。

### インストールするプログラムの選択

開いている Windows Live プログラムはすべて自動的に閉じられます。

これらのプログラムがインストールされます




- ② インストール製品の選択画面から【メール】を選択後【インストール】をクリックして下さい。



- ③ インストールが開始されます。  
途中に表示される画面では【続行】を選び、インストールを進めてください。  
「完了しました」が表示されましたら【閉じる】で閉じて下さい。  
以上でメールのインストールは完了です。

## ◆ メールの設定



- ①【Windows Live メール】のアイコンをクリックしてメール画面を起動します。  
 ※「Windows Liveメール」の表示が無い場合は【スタート】⇒【すべてのプログラム】⇒(【Windows Live】⇒)【Windows Liveメール】で起動します。

画面右上【アカウント】から【電子メール】をクリックします。

### 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。  
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス: Windows Live メールでは使えません。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。

①   
[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

③  パスワードを保存する(B)

表示名:

⑤  手動でサーバー設定を構成する(C)

- ② メール設定画面が表示されますので設定を行います。  
 ・一覧表から各項目を入力します。
1. 「2. 電子メールアドレス」
  2. 「パスワード」⇒「7. メール初期パスワード」
  3. 「パスワードを保存する」にチェック
  4. 「1. 名前(表示名)」
  5. 「手動でサーバー設定を構成する」にチェック

すべて入力後【次へ】をクリックします。

- ③ 「電子メールサーバー情報」の入力です。
1. 「3. 受信メールサーバーの種類」⇒「POP」
  2. (受信)サーバーのアドレス ⇒「4. 受信メールサーバー」
  3. 次を使用して認証する ⇒【クリアテキスト】
  4. ログオンユーザー名 ⇒「6. POPアカウント名」
  5. (送信)サーバーのアドレス ⇒「5. 送信メールサーバー」をそれぞれ入力、チェックボックスにはチェックを入れていない状態で【次へ】ボタンをクリックします。

<p>受信サーバー情報</p> <p>サーバーの種類: <input type="text" value="POP"/></p> <p>サーバーのアドレス: <input type="text" value="pop.actv.ne.jp"/> ポート: <input type="text" value="110"/></p> <p><input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)</p> <p>次を使用して認証する: <input type="text" value="クリア テキスト"/></p> <p>ログオン ユーザー名: <input type="text" value="taro"/></p>	<p>送信サーバー情報</p> <p>サーバーのアドレス: <input type="text" value="mail.actv.ne.jp"/> ポート: <input type="text" value="25"/></p> <p><input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)</p> <p><input type="checkbox"/> 認証が必要(A)</p>
--	--

チェックは入れません






④ 「電子メールアカウントが追加されました」と表示されます。  
【完了】ボタンをクリックし完了します。



⑤ メール画面に戻りましたら【プロパティ】を開きます。



⑥ 「プロパティ」画面が表示されます。

【詳細設定】タブを選択します。  
「サーバーにメッセージのコピー...」の  
チェックを外します。

画面下の【OK】ボタンをクリックします。

以上でメール設定完了です。

## ◆ メールを送受信の確認

